1 インストール先のフォルダから Entourage を起動 します。



Microsoft Entourage

2 [Entourage 設定アシスタント] の [ようこそ] 画面 が表示されますので、以下の設定と入力を行い右下の [矢印] ボタンをクリックします。



◆姓:お客様の上のお名前◆名:お客様の下のお名前

3 [自宅住所] の画面が表示されますので、以下の設定と 入力を行い、右下の [矢印] ボタンをクリックします。



◆ 郵便番号:お客様の郵便番号

◆住所1:お客様のご住所

◆ 既定の住所にする:チェックする(任意)

◆ 電話:お客様のお電話番号

4 [勤務先] 画面が表示されますので、以下の設定と 入力を行い右下の [矢印] ボタンをクリックします。

□ Entourage 設定アシスタント □	
勤務先	
勤務先についての情報を入力してください。	
ふりがな:	
会社:	任意の会社名
郵便番号:	勤務先郵便番号
住所 1:	勤務先ご住所
住所 2:	
	■ 既定の住所にする
電話:	勤務先お電話番号
l	
右向きの矢印をクリックして進んざください。	
	₫ 3 ▷

◆ 会社:任意の会社名

◆ 郵便番号:勤務先郵便番号

◆住所1:勤務先ご住所

◆ 既定の住所にする:チェックしない(任意)

◆ 電話:勤務先お電話番号 ※個人でご利用の場合入力を省略してください

5 [ようこそ] 画面が表示されますので、以下の設定と 入力を行い右下の [矢印] ボタンをクリックします。



インポートする項目を選択してください。:

◆ インポートしない:選択する

6 [名前] 画面が表示されますので、以下の設定と入力 を行い右下の [矢印] ボタンをクリックします。



◆ 名前:お客様のお名前

7 [インターネット電子メールアドレス] の画面が表示 されますので、以下の設定と入力を行い右下の [矢印] ボタンをクリックします。



- ◆ すでに持っている電子メールアドレスを使う:選択する
- ◆ 電子メールアドレス:メールアドレス

8 [電子メールサーバー名] 画面が表示されますので、 以下の設定と入力を行い右下の [矢印] ボタンをクリック します。



電子メールサーバーの種類:

- ◆ POP:選択する
- ◆ 受信メール (POP、IMAP) サーバー: POP サーバ
- ◆ 送信メール (SMTP) サーバー: SMTP サーバ
- 「インターネットメールログオン」画面が表示されますので、以下の設定と入力を行い右下の「矢印」ボタンをクリックします。



- ◆ アカウント ID:メールアカウント ID
- ◆ パスワード:メールパスワード
- ◆ パスワードを保存する:チェックする(任意) ※新着メールを確認する際にパスワードの入力をする場合は、 [パスワードを保存する]のチェックを外してください。

10 [おめでとうございます!] 画面が表示されますので、 以下の設定と入力を行い[完了] ボタンをクリック します。



- ◆ アカウント名:任意の名称
- ◆ このアカウントを"すべて送受信"スケジュールに含める: チェックする(任意)