POP メール


🚹 Outlook2002 を起動します



2 [ツール] メニューから [電子メールアカウント] を 選択します。




3 [電子メールアカウント] 画面が表示されますので、以下を選択し[次へ] ボタンをクリックします。



# 電子メール:

- ◆ 新しい電子メールアカウントの追加:選択する
- 4 [サーバーの種類] 画面が表示されますので、以下を 選択し [次へ] ボタンをクリックします。



◆ POP3:選択する

5 [インターネット電子メール設定 (POP3)] 画面が表示 されますので、以下の入力を行い [次へ] ボタンをク リックします。



# ユーザー情報:


- ◆ 名前:お客様のお名前
- ◆ 電子メールアドレス:メールアドレス

#### サーバー情報:

- ◆ 受信メールサーバー (POP3): POP サーバ
- ◆ 送信メールサーバー (SMTP): SMTP サーバ

### ログオン情報:

- ◆ ユーザー名:メールアカウント ID
- ◆ パスワード:メールパスワード
- ◆パスワードを保存する:チェックする(任意) ※ 新着メールを確認する際にパスワードを入力する場合は、[パスワードを保存する]のチェックを外してください。
- ◆ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でログオンする:チェックしない
- 6 [詳細設定] ボタンをクリックし表示される [インターネット電子メール設定] 画面の [全般] タブで、以下の入力を行います。



◆ メールアカウント:任意の名称

# その他のユーザー情報:

- ◆組織:任意の組織名 ※個人でご利用の場合、設定の必要はありません。
- ◆ 返信電子メールアドレス:任意 ※返信アドレスを指定する場合入力します。通常は設定の必要は ありません。

7 [送信サーバー] タブをクリックし、以下の設定を行います。



- ◆ 送信サーバー (SMTP) は認証が必要:チェックしない ※ 認証が必要な SMTP サーバを使用する場合にはチェックして ください。
- 🔞 [接続] タブをクリックし、以下の設定を行います。




### 接続:

- ◆ ローカルエリアネットワーク (LAN) を使用する:任意
- ◆オフライン作業時はモデム経由で接続する:チェックしない(任意)
  - ※ローカルエリアネットワークで接続された端末をご利用の場合、 選択してください。
- ◆ 電話回線を使用する:任意
  - ※ アナログ接続を利用する場合、選択してください。この選択を行った場合、下記の [モデム] の設定を 行ってください。
- ◆ Internet Explorer または他社のダイヤラ:任意

  ※ Internet Explorer に設定されている接続設定に従います。

#### モデム

◆ 使用するダイヤルアップネットワーク接続:任意 ※ 特定のダイヤルアップ接続設定を指定する場合のみ設定を行い ます。 [詳細設定] タブをクリックし、以下の設定を行い [OK] ボタンをクリックします。



# サーバーのポート番号:

- ◆ 受信サーバー (POP): 110
- ◆ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が 必要:チェックしない
- ◆ 送信サーバー (SMTP): 25
- ◆ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が 必要:チェックしない
- ◆ サーバーのタイムアウト:任意

## 配信:

- ◆サーバーにメッセージのコピーを置く:任意※受信したメールデータをサーバから削除しない場合にはチェックしてください。
- ◆ サーバーから削除する:任意の日数
- ◆ [削除済みアイテム] を空にしたら、サーバーから削除: 任音
- 10 [インターネット電子メール設定 (POP3)] 画面の [次へ] ボタンをクリックすると、[セットアップ完了] 画面が表示されますので、[完了] ボタンをクリックします。

